

## Feed Program

Alle Masse sind in mL pro 10L angegeben.

Reihenfolge	CLONE		VEGETATIVE				Blüte									
	VOR-WEICHEN	Nähren	Woche 1	Woche 2	Woche 3	Woche 4	Woche 1	Woche 2	Woche 3	Woche 4	Woche 5	Woche 6	Woche 7	Woche 8	Spülen	
1 <sup>st</sup>	Balance	als pH-up nutzen		Zur Erhöhung des pH-Werts verwenden (empfohlen für das Mischen in Batch-Tanks und Dosatron. Nicht mit NetaFlex verwenden)												
2 <sup>nd</sup>	Cleanse	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	26
3 <sup>rd</sup> ANY ORDER ↓	CaMg			5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8		
	Grow A			21	21	21	21									
	Grow B			21	21	21	21									
	Bloom A	13	26					29	29	32	32	26	24	10	8	
	Bloom B	13	26					29	29	32	32	26	24	10	8	
	PK									10	16	24	26	32	26	
TARGETS	EC	1.0	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6	2.1	2.1	2.5	2.6	2.4	2.3	1.5	1.0	<0.1
	PPM 500	500	1000	800	800	800	800	1050	1050	1250	1300	1200	1150	750	500	<50
	PPM 700	700	1400	1120	1120	1120	1120	1470	1470	1750	1820	1680	1610	1050	700	<70
	pH	5.6		5.5-5.8 (Coco / Steinwolle) 5.9-6.2 (Medium auf Torfbasis)				5.8-6.2 (Coco / Steinwolle) 6.0-6.4 (Medium auf Torfbasis)				5.8-6.2 (Coco / Steinwolle) 6.0-6.4 (Medium auf Torfbasis)				6.0-6.4 (All)

## Spray Program

Alle Masse sind in mL pro 10L angegeben.

			VEGETATIVE				Blüte		
HÄUFIGKEIT DER ANWENDUNG			Woche 1	Woche 2	Woche 3	Woche 4	Woche 1	Woche 2	Woche 3
IPM	Präventiv	2x Woche	158-238	158-238	158-238	158-238	158-238	158-238	158-238
	bekämpfen	3x Woche	238-317	238-317	238-317	238-317	238-317	238-317	238-317
Stack		2x Woche	18	18	18	18	18	18	18
Zusammen mit IPM mischen									

### CLEANSE

#### Pflege des Bewässerungssystems

##### Medien-/Systemspülung

Mischen Sie während der letzten Spülung 25 ml pro 10 l Wasser, um die Mineralienbelastung in den Substraten und im Pflanzengewebe zu reduzieren.

##### Stecklinge/Klone

25mL Cleanse pro 10L Wasser. Tauchen Sie frische Stecklinge vollständig ein, um die Zellgesundheit zu verbessern und die Immunität zu erhöhen.

##### Anwendung über die Blätter

Mischen Sie 100 ml Cleanse auf 1 l Wasser und sprühen Sie es gleichmäßig auf. Testen Sie zuerst auf einer kleinen Fläche, um sicherzustellen, dass keine Schäden entstehen.

##### Oberflächenbehandlung/Reinigung

Mischen Sie 100 ml Cleanse auf 1 Liter Wasser und besprühen Sie alle Oberflächen, Werkzeuge, Böden und Wände, um eine saubere und störungsfreie Umgebung ohne giftige und gefährliche Chemikalien zu erhalten.

### STACK

**Anwendungszeitpunkt:** Verwenden Sie Stack vom Klon bis zur 3. Woche der Blüte oder sobald die Pflanzen aufhören, vertikal zu wachsen.

**Blattanwendung:** 20 ml pro 10 l Wasser zweimal wöchentlich gründlich sprühen. Sprühen Sie bei ausgeschaltetem Licht und lassen Sie es trocknen, bevor Sie es wieder einschalten. Sprühen Sie nicht über Woche 3 der Blüte hinaus.

**Saatgutbehandlung:** Mischen Sie 10 ml pro 10 l Wasser und weichen Sie das Saatgut vor dem Einpflanzen 1-2 Minuten lang ein. Der Stack erhöht die Keimungsrate und die Vitalität der Pflanzen.

### IPM

#### Vor der Anwendung:

- Vor dem Mischen gut schütteln
- Schalten Sie die Ventilatoren aus, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten
- Schalten Sie das Licht aus, um das Risiko von Schäden zu verringern
- Nährböden mit Wasser tränken

#### Während der Anwendung:

- Tragen Sie eine geeignete Schutzausrüstung (PSA)
- Benetzen Sie die gesamte Pflanze vom Stamm bis zu den Blättern